

Windows Liveメールの設定方法


1.Windows Live メールを起動します。

初めてWindows Live メールを起動した場合、サービス規約画面が表示されます。
[承諾]ボタンをクリックしてください。



2. 電子メール設定画面が表示されます。

以下のように設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	「メールアドレス・アカウント一覧」に記載のPASSWORD
表示名	メールの送信相手に表示させる名前
手動でサーバー設定を構成する(C)	クリックしてチェックをいれます

Windows Liveメールの設定方法

3. サーバー設定構成画面が表示されます。

以下のように設定し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.ishimaru.ne.jp ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:
クリアテキスト

ログオンユーザー名: is0010

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.ishimaru.ne.jp ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る **次へ**

《メールアドレス・アカウント一覧》 **重要**

COM 2014年11月10日

[smtp server: smtp] [pop server: pop]

ユーザー名	メールアドレス ※1	アカウント	PASSWORD
用途不明	test	iis0002	yu1Acv22Z

《メールアドレス・アカウント一覧》 **重要**

COM 2014年11月10日

[smtp server: mail] [pop server: mail]

ユーザー名	メールアドレス ※1	アカウント	PASSWORD
用途不明	test	iis0002	yu1Acv22Z
ISMS テスト用	demo1	iis0003	y69chMUnn
テスト	demo2	iis0004	P8gmsQ2je
	demo3	iis0005	test12345
	demo4	iis0006	jzY4fueG5
	demo5	iis0007	ABfet22oh
		iis0008	mF5m3ac8

受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	mail.お客様のドメイン名 または pop.お客様のドメイン名 (「メールアドレス・アカウント一覧」の右上に記載があります)
ログオンユーザー名	「メールアドレス・アカウント一覧」に記載のアカウント

送信サーバー情報

サーバーのアドレス	mail.お客様のドメイン名 または smtp.お客様のドメイン名 (「メールアドレス・アカウント一覧」の右上に記載があります)
ポート	587
認証が必要(A)	クリックしてチェックをいれます。

4. 設定の完了画面が表示されます。

電子メールアカウント完了画面が表示されるので、[完了]ボタンをクリックしてください。
これでメールの設定は終わりです。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ hanako_i@ishimaru.ne.jp が追加されました

別の電子メール アカウントを追加する

完了(F)