



Outlook 2010(Windows 版) メールの設定方法

1.Outlook を起動する。


初めて Outlook 2010 を起動した場合、ウィザード画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックする。




2. [電子メール アカウント]画面が表示されるので、[はい]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。




3. [自動アカウント セットアップ]画面が表示されるので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする]にチェックをして、[次へ]ボタンをクリックする。



4. [サービスの選択]画面が表示されるので、[インターネット電子メール]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックする。




5. 以下のように設定し、[詳細設定]ボタンをクリックする。




名前	メールの受信者側に表示させる名前
電子メールアドレス	メールアドレス
受信メールサーバー(POP3)	mail.お客様のドメイン名
送信メールサーバー(SMTP)	mail.お客様のドメイン名
アカウント名	アカウント名
パスワード	「メールアドレス・アカウント一覧」に記載の「PASSWORD」
パスワードを保存する	パスワードを保存しておきたい場合はチェックします チェックをすると、接続のたびにパスワードを入力する必要がなくなります。
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

6. [送信サーバー]タブをクリックし、以下のように設定する。



送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

7. [詳細設定]タブをクリックし、以下の設定をし、[OK]ボタンをクリックする。



送信サーバー (SMTP)	587
---------------	-----

8. [インターネット電子メールの設定]画面に戻るので、[次へ]ボタンをクリックする。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): BIGLOBE Taro
電子メール アドレス(A): sample@***.biglobe.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(S): mail.biglobe.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.biglobe.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(O): sample@***.biglobe.ne.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード[?] (SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(O)
 既存の Outlook データ ファイル(O)

参照(S)

詳細設定(D)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

9. [テスト アカウント設定]画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックする。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

10. [セットアップの完了]画面が表示されるので、[完了]ボタンをクリックする。
これでメールの設定は終わりです。

新しいアカウントの追加

セットアップの完了
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

別のアカウントの追加(A)

< 戻る(B) **完了**